

## ホームページ領域ファイル設置方法(FFFTP 編)

Windows をご利用お客様向けの資料となります。

### ■ 注意事項

以下のソフトの使用方法等についてはあくまで参考例です。

弊社では一切責任を負いかねますので、自己責任の上ご利用いただきますようお願いいたします。

### ■ FFFTP のダウンロード

このソフトは Sota's Web Page 様サイト(<http://www2.biglobe.ne.jp/~sota/ffftp.html>)でダウンロードできます。

※ご利用前に [Gumblar ウイルス](http://isp.blogcoara.jp/manual/Gumblar.pdf)についてご認識いただくことをお勧めいたします。詳細は以下のサイトをご参考ください。


<http://isp.blogcoara.jp/manual/Gumblar.pdf>

### ■ FFFTP 設定方法

#### (1)ソフトの起動


ソフトを起動させると下図の様なウィンドウが開きます。

メニューバーより「接続(F)」を選択し、「接続(C)」をクリックして下さい。




## (2)新規ホストの追加

ホスト一覧が開きますので、「新規ホスト(N)」をクリックして下さい。




ホストの設定が開きますので、必要事項を入力後「OK」をクリックしてください。



- ホストの設定名：任意
- ホスト名(アドレス)：www(もしくはwww3).coara.or.jp  
※弊社からお渡ししています「個人 ID 一覧表」の「WWW サーバー名」になります。
- ユーザ名：弊社からお渡ししています「個人 ID 一覧表」の「ホームページ」箇所にある「ユーザー名」になります。
- パスワード/パスフレーズ：弊社からお渡ししています「個人 ID 一覧表」の「ホームページ」箇所にある「パスワード」になります。

### (3) ホストへの接続


ホスト一覧に戻りますので、先ほど作成したホストを選択し「OK」をクリックして下さい。



### (4) 「homepage」フォルダの確認

接続が完了すると、以下のように「homepage」フォルダが表示されるますので、フォルダをクリックしてください。

「homepage」フォルダ内にファイルを設置することでお客様ホームページが表示されます。



### (5) ページ確認

設置したファイルやフォルダは以下の URL で表示されます。

- [http://www\(または www3\).coara.or.jp/~お客様ユーザ名/任意のファイルやフォルダ](http://www(または www3).coara.or.jp/~お客様ユーザ名/任意のファイルやフォルダ)

(例) 「www3.coara.or.jp」 をご利用で 「coaratest」というユーザの場合は以下ようになります。

- <http://www3.coara.or.jp/~coaratest/XXX>